

E I N F A C H T R A D E N

TMS

T R A D I N G M A D E S I M P L E

TMS – Risk Manager

für ATAS & ATAS X

Der Positionsgrößen-Rechner direkt im Chart. Setze Entry, Stop-Loss und Take-Profit per Mausklick – der Indikator zeigt dir sofort, wie viele Kontrakte in dein Risiko passen, inklusive Kommission, Micro-Umrechnung und Auto-Take-Profit nach R:R.

INHALT

- 01** Was der Indikator macht
- 02** So funktioniert die Berechnung
- 03** Bedienung im Chart
- 04** Die Tabelle
- 05** Installation & Start
- 06** Einstellungen
- 07** Praxis-Tipps
- 08** Links & Support

Was der Indikator macht

Die wichtigste Frage vor jedem Trade lautet nicht „Wo gehe ich rein?“, sondern „Wie viel darf ich riskieren – und wie viele Kontrakte sind das?“. Genau das rechnet dir TMS – Risk Manager in Echtzeit aus.

Du setzt Entry, Stop-Loss und Take-Profit direkt im Chart – ähnlich wie beim Long/Short-Werkzeug. Der Indikator zeigt dir in einer kompakten Tabelle die passende Kontraktzahl für dein festgelegtes Maximalrisiko, dein tatsächliches Risiko, das Chance-Risiko-Verhältnis und den Gewinn am Ziel. Wichtig: Es ist ein reiner Rechen- und Anzeige-Indikator. Er platziert keine Orders – die Order gibst du wie gewohnt selbst auf.

So funktioniert die Berechnung

Kurz gesagt: Aus dem Abstand zwischen Entry und Stop ergibt sich das Risiko pro Kontrakt. Dein Maximalrisiko geteilt durch dieses Risiko ergibt die Kontraktzahl – immer abgerundet, damit du nie über deinem Limit liegst.

- Richtung: Liegt der Stop unter dem Entry, ist es ein Long. Liegt er darüber, ein Short. Das erkennt der Indikator automatisch.
- Risiko pro Kontrakt = Stop-Abstand in Ticks × Tick-Wert + Kommission (Round Turn).
- Kontrakte = Maximalrisiko ÷ Risiko pro Kontrakt, abgerundet.
- Tatsächliches Risiko = Kontrakte × Risiko pro Kontrakt. Durch das Abrunden liegt es meist etwas unter deinem Maximum.
- Gewinn am TP = Kontrakte × (TP-Abstand in Ticks × Tick-Wert – Kommission).
- R:R = TP-Abstand ÷ Stop-Abstand, z. B. 1 : 2,50.
- Micro-Äquivalent: Bei NQ, ES, YM, RTY, GC und CL rechnet der Indikator zusätzlich aus, wie viele Micros (MNQ, MES, MYM, M2K, MGC, MCL) in dein Risiko passen – mit 1/10 des Tick-Werts und der Micro-Kommission. Besonders hilfreich, wenn beim Mini 0 Kontrakte herauskommen.
- Alle Preise werden auf die Tick Size des Instruments gerundet. Den Tick-Wert liest der Indikator automatisch aus deiner Datenverbindung – oder du trägst ihn manuell ein.

Entry-Modus: Live oder Fixed

- Live (für Market-Orders): Der Entry folgt immer dem aktuellen Kurs, die Tabelle aktualisiert sich laufend. Sobald du eine Position offen hast, friert der Entry auf deinem echten Fill-Preis (Durchschnittspreis) ein.
- Fixed (für Limit-Orders): Du setzt den Entry selbst auf ein Level und planst den Trade vorab.

Automatischer Take-Profit

- Sobald Entry und Stop stehen, zeichnet der Indikator den TP automatisch im gewählten R:R ein (Standard 1 : 2). Das Label zeigt z. B. „TP 2R“.

- Im Live-Modus ohne Position ist der TP eine gestrichelte Vorschau, die mit dem Kurs mitläuft. Mit offener Position steht er fest.
- Ziehst du den TP von Hand oder setzt ihn per Klick, gilt dein Wert. Verschiebst du danach Entry oder Stop, rechnet der Auto-TP wieder.

Bedienung im Chart

Die Level setzt du mit einer Taste plus Linksklick. So bleibt das normale Scrollen und Verschieben des Charts unberührt. Alle Tasten sind in den Einstellungen änderbar.

Maus & Tastatur (Standard)	
Shift + Klick	Stop-Loss setzen.
Ctrl + Klick	Take-Profit setzen (überschreibt den Auto-TP).
Alt + Klick	Entry setzen – nur im Modus Fixed.
Linie ziehen	Bestehende Linie anklicken und mit gedrückter Maustaste verschieben. Der Mauszeiger wird über einer Linie zum Hoch/Runter-Pfeil.
Ctrl + R	Alle Level löschen. Alternativ: „Reset Levels Now“ in den Einstellungen.

Die gesetzten Level werden mit dem Chart gespeichert. Wechselst du das Instrument im Chart, werden sie automatisch verworfen, weil sie dort keinen Sinn mehr ergeben.

Die Tabelle

Die Tabelle (Ecke frei wählbar) fasst deinen geplanten Trade auf einen Blick zusammen:

TMS - Risk Manager

Direction

LONG

Entry

30719.50 (live)

Stop Loss

30686.25 33.25 pts 133 t \$71.00/ct

Take Profit

30792.50 73 pts 292 t \$141.50/ct

R:R

1 : 2.20

Contracts

5

Risk

\$400.00 max / \$355.00 actual

Profit at TP

\$707.50

\$/ct incl. \$4.50 round-turn commission.

Beispiel: Long im NQ, Live-Modus, 400 \$ Maximalrisiko

Felder der Tabelle	
Direction	LONG oder SHORT – ergibt sich aus der Lage des Stops.
Entry	Einstiegspreis, mit Zusatz (live) bzw. (position) im Live-Modus.
Stop Loss	Preis · Punkte · Ticks · Risiko pro Kontrakt inkl. Kommission.
Take Profit	Preis · Punkte · Ticks · Gewinn pro Kontrakt abzüglich Kommission.
R:R	Chance-Risiko-Verhältnis, z. B. 1 : 2.20.
Contracts	Die erlaubte Kontraktzahl – groß hervorgehoben. Rot bei 0.
Micro	Wie viele Micros in dein Risiko passen, mit deren tatsächlichem Risiko.
Risk	Maximalrisiko / tatsächliches Risiko in \$.
Profit at TP	Gewinn der gesamten Position am Take-Profit.

Darunter stehen bei Bedarf kurze Hinweise: die Tastenkombinationen, solange Level fehlen, eine Warnung, wenn der Stop zu weit für 1 Kontrakt ist, wenn kein Tick-Wert verfügbar ist oder wenn der Stop auf der falschen Seite deiner offenen Position liegt.

Installation & Start

ATAS (Desktop): Datei „TMS-RiskManager.dll“ nach %AppData%\ATAS\Indicators kopieren. ATAS X: Datei nach %AppData%\ATAS X\Indicators kopieren. Danach die Plattform neu starten. Der Indikator erscheint unter der Kategorie TMS Indicators und wird per Doppelklick auf einen Chart gelegt. Alle Einstellungen sind auf Englisch beschriftet (internationaler Standard).

Einstellungen

Alle Optionen sind im Einstellungsfenster in sechs Gruppen sortiert.

1. Risk – Risiko & Kommission

Risk Mode	FixedDollar = fester \$-Betrag pro Trade. PercentOfAccount = Prozent der Kontogröße. Standard FixedDollar.
Max Risk (\$)	Maximalrisiko pro Trade bei FixedDollar. Standard 500.
Risk (% of account)	Risiko in Prozent bei PercentOfAccount. Standard 1.
Account Size (\$)	Kontogröße für die Prozent-Berechnung. Standard 50.000.
Commission per Contract (round turn, \$)	Kommission für Ein- und Ausstieg pro Kontrakt. Standard 4,50.
Commission per Micro (round turn, \$)	Kommission pro Micro-Kontrakt. Standard 1,50.

2. Instrument – Tick-Wert & Micros

Override Tick Value	Manuellen Tick-Wert statt des Werts aus der Datenverbindung nutzen. Standard aus.
Tick Value (\$)	Manueller Tick-Wert, z. B. NQ = 5, ES = 12,50. Standard 5.
Micro Conversion	Auto = Erkennung am Symbol. Manual = eigenes Symbol und Faktor. Off = keine Micro-Zeile. Standard Auto.
Micro Symbol	Name des Micros im Modus Manual. Standard MNQ.
Micros per Contract	Wie viele Micros einem Kontrakt entsprechen. Standard 10.

3. Entry & Target – Einstieg & Ziel

Entry Mode	Live = Entry folgt dem Kurs (Market-Order). Fixed = du setzt den Entry (Limit-Order). Standard Live.
Auto Take Profit	TP automatisch im gewählten R:R einzeichnen. Standard an.
Auto TP R:R	Verhältnis für den Auto-TP, z. B. 2 = 1 : 2. Standard 2.
Live: Use Position Price as Entry	Bei offener Position den Entry auf den Fill-Preis einfrieren. Standard an.

4. Controls – Steuerung

Set Stop Loss	Taste(n) + Klick für den Stop. Standard Shift.
Set Take Profit	Taste(n) + Klick für den TP. Standard Ctrl.
Set Entry (Fixed mode)	Taste(n) + Klick für den Entry. Standard Alt.
Reset Hotkey Modifier / Key	Tastenkombination zum Löschen aller Level. Standard Ctrl + R.
Reset Levels Now	Haken setzen = alle Level sofort löschen.

5. Lines – Linien

Entry / Stop Loss / Take Profit Color	Linienfarben. Standard Gold / Rot / Grün.
Label Text Color	Textfarbe der Preis-Labels. Standard Schwarz.
Line Width	Linienstärke. Standard 2.
Line Opacity (%)	Deckkraft der Linien. Standard 90.
Show Price Labels	Preis-Labels am rechten Rand ein-/ausblenden. Standard an.
Label Font Size	Schriftgröße der Labels. Standard 9.

6. Table – Tabelle

Show Table	Tabelle ein-/ausblenden. Standard an.
Position	TopRight, TopLeft, BottomRight oder BottomLeft. Standard TopRight.

Offset X / Offset Y (px)	Abstand zum Chartrand. Standard 12 / 12.
Font Size	Schriftgröße der Tabelle. Standard 11.
Farben	Title, Label, Value, Contracts, Warning, Background und Frame Color – alle frei wählbar. Standard im TMS-Look Schwarz/Gold.

Praxis-Tipps

- Tick-Wert zuerst prüfen: Schau beim ersten Start, ob der Tick-Wert stimmt (z. B. NQ = 5 \$, ES = 12,50 \$). Liefert dein Datenfeed keinen oder einen falschen Wert, aktiviere „Override Tick Value“.
- Kommission realistisch eintragen: Nur dann stimmen Risiko und Gewinn wirklich bis auf den Dollar.
- Live für Market, Fixed für Limit: Planst du einen Limit-Einstieg an einer Zone, nimm Fixed. Willst du sofort rein, nimm Live.
- 0 Kontrakte? Dann ist dein Stop für dein Risiko zu weit. Schau in die Micro-Zeile – oft passt die Position dort sauber ins Limit.
- Prop-Trading: Mit PercentOfAccount bleibst du bei jedem Trade automatisch innerhalb der Regeln deiner Challenge oder deines Funded-Kontos.
- Tasten-Konflikt? Nutzt ATAS eine Kombination bereits selbst, stell sie unter 4. Controls einfach um.

Links & Support

Einfach Traden <https://einfachtraden.com/de>

ATAS (Partnerlink) https://atas.net/de/preise/?rs=partners_oft178826

Der ATAS-Link ist ein Partnerlink. Nutzt du ihn, unterstützt du uns – für dich ändert sich am Preis nichts.

Risikohinweis

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Inhalte dienen ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Triff deine Entscheidungen eigenverantwortlich.